

## CENSIMENTO UTENTI E POSTAZIONI GUIDA RAPIDA PER I COMUNI

## INDICE

1.	PREMES	SA	3
2.	PASSI D	A SEGUIRE	4
	2.1	CENSIMENTO DEGLI UTENTI ANPR :	4
	2.2	INVIO PLICO SMART CARD	5
	2.3	PEL CON CERTIFICATO POSTAZIONE	5
	2.4	INSTALLAZIONE CERTIFICATO POSTAZIONE	5
	2.5	RITIRO SMART CARD IN PREFETTURA	6
	2.6	INVIO PEL AL SINDACO	6
	2.7	INSTALLAZIONE LETTORE E DRIVER SC	7
	2.7.1	Lettore SC	7
	2.7.2	Driver SC	7
	2.8	NOMINA ALS E CONSEGNA SC	10
	2.9	CONSEGNA SC AI TITOLARI	10
	2.10	TITOLARI RICEVONO PEL CON CREDENZIALI	10
	2.11	INSTALLAZIONE DRIVER SC	11
	2.12	DOWNLOAD CERTIFICATI DI POSTAZIONE	11
	2.13	INSTALLAZIONE CERTIFICATI DI POSTAZIONE	11

# 1. PREMESSA

Il presente documento sintetizza il flusso delle attività necessarie per il primo censimento, per l'attivazione degli utenti e delle smart card, propedeutico al subentro in ANPR da parte dei Comuni.

Per un maggior dettaglio sulle operazioni occorre consultare la Guida operativa disponibile in <u>www.anpr.interno.it</u>, guida ad ANPR, Censimento degli utenti e delle postazioni.

## 2. PASSI DA SEGUIRE

La FIGURA 1 riportata di seguito comprende tutti i passi previsti; ciascuna attività è identificata da un progressivo che coincide con il titolo del paragrafo la descrive.



### 2.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI ANPR :

L'attività di censimento utenti è propedeutica al subentro del comune in ambiente di produzione.

Per effettuare il censimento degli utenti occorre:

- Accedere al sito WEB CNSD al link http://servizidemografici.interno.it
- Selezionare la voce di menu SERVIZI PRINCIPALI/Area privata
- Effettuare il login con utenza è password (l'utenza da utilizzare è quella che termina con le lettere "CO")
- selezionare la voce di menu a sinistra "Censimento ANPR".

L'accesso alla suddetta funzionalità utenti è consentito, al massimo, con due mesi di anticipo rispetto alla data prevista per il subentro del comune, indicata nella PEC con la quale il comune ha ricevuto le credenziali per l'accesso all'ambiente di test e pre-subentro.

#### 2.2 INVIO PLICO SMART CARD

Dopo aver effettuato il censimento utenti, le smart card (SC nel seguito del documento) vengono personalizzate e trasmesse alla Prefettura di riferimento. La smart card è custodita in una busta che contiene la prima parte del PIN, del PUK e metà della password di accesso da utilizzare in caso di impossibilità di utilizzo della SC.

#### 2.3 PEL CON CERTIFICATO POSTAZIONE

Il sindaco riceve una mail nella casella di posta elettronica personale (PEL), fornita al momento del censimento utenti, contenente il primo certificato di postazione con la relativa password per poter effettuare le operazioni previste in questa fase.

#### 2.4 INSTALLAZIONE CERTIFICATO POSTAZIONE

Il sindaco installa il certificato di postazione sul p.c. dove poi saranno effettuate le operazioni successive (consegna smart card, definizione Amministratore locale sicurezza o ALS, definizione Amministratore locale delle postazioni o ALP ecc.).

Se si utilizzano i browser Microsoft Internet Explorer o Google Chrome sarà sufficiente effettuare un doppio click sul certificato stesso e proseguire seguendo le istruzione presentate a video. In particolare occorrerà specificare la password d'installazione ricevuta via PEL insieme al certificato stesso.

Se si utilizza Mozilla Firefox occorre procedere con l'importazione del certificato attraverso il pannello delle opzioni del browser stesso.

Dal menù Opzioni scegliere Avanzate - Certificati – Mostra Certificati, spostarsi sul Tab dei Certificati Personali e procedere con il tasto Importa..

			Gestion	e certifica	ti		
Certificati personali	Persone	Server	Autorità	Altro			
Sono presenti certificati ri	lasciati dalle se	guenti organ	izzazioni che at	testano la	oropria identità:		
Nome certificato		Dispositi	vo di sicurezza		Numero seriale	Termina il	E.
a Ministero dell'Interno							-
888888-PC-0000		Dispositivo	sicurezza software		26:5B:54:41:B8:EC:95:4C	martedì 24 gennaio 2023	=
() Certificato di postazione installato							
<u>V</u> isualizza <u>S</u> alva	Salva tự	tto Imp	o <u>r</u> ta <u>E</u> lin	ina			
							OK

## 2.5 RITIRO SMART CARD IN PREFETTURA

La Prefettura, dopo aver ricevuto il plico delle smart card, convoca il sindaco per la consegna delle SC. La Prefettura accede alla consolle di ANPR e effettua la consegna della smart card (plico che contiene tutte le buste degli utenti del comune) dopo aver comunicato l'evento tramite l'apposita funzionalità (quale).

#### 2.6 INVIO PEL AL SINDACO

Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna da parte della Prefettura, il sindaco riceve alla sua casella di posta elettronica personale, indicata nella fase di censimento, la restante metà del PIN del PUK e metà della password di accesso.

### 2.7 INSTALLAZIONE LETTORE E DRIVER SC

Sulle postazioni certificate utilizzate da utenti titolari di smart card occorre :

- installare il lettore SC
- Installare il driver della SC

## 2.7.1 LETTORE SC

Generalmente nei sistemi operativi recenti il lettore di smart card fornito è riconosciuto ed installato nella modalità automatica plug&play.

Dopo aver collegato il lettore al connettore USB del computer attendere che il sistema operativo comunichi all'utente che il dispositivo è installato e correttamente funzionante.

### 2.7.2 DRIVER SC

Per installare il driver della smart card occorre accedere ai seguenti link:

– Per Windows:

https://ca.arubapec.it/downloads/IDP 6.44.10 Windows.zip

Per Linux:

https://ca.arubapec.it/downloads/IDP6.33.02 LINUX.zip

N.B.

- Durante l'installazione dei driver della SC chiudere tutti i browser aperti.
- Dopo l'installazione dei driver occorre RIAVVIARE IL P.C.
- A volte è necessario riavviare il p.c. se si vuole utilizzare la smart card di un altro utente nel lettore nello stesso P.C.

Dopo aver riavviato il p.c. verificare la presenza dei certificati, sia di postazione che della smart card, nelle opzioni avanzate del browser. Per esempio per Mozilla Firefox:

<ul> <li>Generale</li> <li>Ricerca</li> <li>Contenuti</li> </ul>	Avanzate     Image: Condivision dati     Rete     Aggiornamenti     Certificati	
Applicazioni	Richieste Quando un sito web richiec Gestione certificati Selezionane uno autor	×
Sicurezza	Critificati personali     Persone Server Autorità Altro     Interroga risponditori     Sono presenti certificati rilasciati dalle seguenti organizzazioni che attestano la propria identità:	_
<b>e</b> Avanzate	Mostra certificati         Nome certificato         Dispositivo di sicurezza         Numero seriale         Termina il           a/Ministero dell'Interno	EQ -
	E88888-PC-0000     Dispositivo sicurezza software     26:58:54:41:88:EC:95:4C     martedi 24 gennaio 2023       Dispositivo sicurezza software     26:58:54:41:88:EC:95:4C     martedi 24 gennaio 2023       Certificato di continuo di contenuto nella SC     Certificati Utente contenuto nella SC	
	Visualizza     Salva     Salva tutto     Elimina	•

Il certificato utente ha come nome certificato il codice fiscale del titolare della SC.

Dopo il riavvio del computer assicurarsi che nella barra delle applicazioni attive (o dalla lista dei processi attivi) sia presente l'applicativo "IDProtect Monitor", con il quale sarà possibile verificare le informazioni contenute all'interno della smart card, verificare la corretta visibilità da parte del browser e gestire eventuali operazioni di cambio e sblocco PIN.

Per effettuare tale verifica occorre:

- Inserire la smart card nel lettore
- Verificare l'accensione della spia luminosa dello stesso
- Avviare l'applicazione IDProtect Manager dal gruppo di applicazioni IDProtect Cliente e verificare che le informazioni contenute all'interno della smart card siano lette correttamente, in particolare il dato relativo al Serial Number del certificato.

IDProtect Manager       File     Certificato       PIN       Image: Certification       Image: Certification	I Aiuto		
	Generale Certificati & Ch	iavi	
OMNIKEV AG S	Nome carta	CN5 CN5#9999990000030003	
Commune 1 Alo Sa	Label carta		
	Stato carta	Personalizzata	
	Versione	182.0003	
	Serial number	9999990000030003	
	Memoria totale	78602 Bytes	
	Totale memoria libera	54453 Bytes	
	Biometrica abilitata	No	
		Chiudi	

Selezionando il Tab Certificati & Chiavi e utilizzando il PIN fornito, è possibile verificare le informazioni riguardanti il codice fiscale dell'utente titolare della smart card.



#### 2.8 NOMINA ALS E CONSEGNA SC

Il sindaco accede ad ANPR effettuando il login con la propria smart card tramite il link:

https://dp.anpr.interno.it/com

e nomina l'Amministratore locale della sicurezza (ALS) associandogli il relativo ruolo. A tal fine, seleziona il link Sicurezza presente in alto a destra sulla home page e, di seguito, la funzione Gestione utenze/Modifica – Visualizza.

Successivamente il sindaco consegna:

- la SC all'ALS selezionando la voce "GESTIONE SMARTCARD" e di seguito "Registra smart card Comune".
- la busta con metà del PIN, del PUK e metà della password di accesso della SC
- il plico che contiene le restanti SC del comune con relative buste che l'ALS consegnerà successivamente ai rispettivi titolari.

### 2.9 CONSEGNA SC AI TITOLARI

L'ALS accede ad ANPR effettuando il login con la propria smart card, seleziona il link Sicurezza presente in alto a destra sulla home page e, sulla pagina che si ottiene in risposta, seleziona la voce "GESTIONE SMARTCARD" e poi "Registra smart card Comune".

Effettua la consegna della SC all'amministratore locale delle postazioni (ALP) e a tutti gli altri titolari tramite la suddetta funzionalità di ANPR unitamente alla busta con metà del PIN del PUK e della password di accesso.

### 2.10 TITOLARI RICEVONO PEL CON CREDENZIALI

A valle della consegna della propria SC, i titolari ricevono nella loro mail personale la restante metà del PIN del PUK e della password di accesso.

#### 2.11 INSTALLAZIONE DRIVER SC

L'utente possessore di SC installa il lettore e il driver della SC. Per questa attività vedi il paragrafo 2.7.

### 2.12 DOWNLOAD CERTIFICATI DI POSTAZIONE

L'ALP accede ad ANPR con la propria SC, seleziona il link Sicurezza, e di seguito, la funzione Gestione postazione – Ricerca postazione.

E' possibile ricercare tutti i certificati di postazione selezionando il bottone Ricerca.

I certificati presenti nella lista della sezione Elenco postazioni coincidono con il numero di postazioni dichiarate dal comune al momento del censimento utenti.

Selezionando l'icona lente presente nella colonna dettaglio è possibile visualizzare la password del relativo certificato e scaricare il file tramite il bottone Scarica certificato.

E' possibile effettuare il download di tutti i certificati da installare con una sola operazione selezionando il bottone "Scarica tutti" e salvando il file compresso sul p.c..

Il file contiene tutti i certificati e un file .txt con le relative password.

### 2.13 INSTALLAZIONE CERTIFICATI DI POSTAZIONE

L'ALP provvede ad installare i certificati di postazione scaricati con le modalità descritte nel paragrafo 2.12 sulle postazioni che avranno accesso ad ANPR.